287 / 289 avenue du Président Wilson
93210 SAINT DENIS LA PLAINE - France
E-mail : info@ravimoshark.com
☎ : 0810.20.36.36 - Fax : 01.48.20.31.31

FICHE TECHNIQUE

OU-RA-GAN

produit pour le trempage et la rénovation des couverts et de l'argenterie

DESCRIPTIF

OU-RA-GAN est un produit compact pour la rénovation des couverts et des ustensiles de cuisine en inox et en argent. Malgré les lavages répétés en machine, des protéines et dépôts de graisses ternissent les couverts.
OU-RA-GAN nettoie et élimine les souillures persistantes. Les couverts retrouvent leur éclat original.

Avantages de OU-RA-GAN par rapport à un produit poudre :

- Plus économique : produit concentré
- Simple d'utilisation : facilité de remplacement des cartouches
- Sécurité optimale pour les utilisateurs
- Volume de stockage réduit au minimum

Composition

Hydroxyde de sodium (CAS : 1310-73-2) : 5,5%
Phosphates : 16%

Mode d'emploi

OU-RA-GAN s'utilise à une concentration de 0,2% (2 g / litre d'eau).
OU-RA-GAN s'utilise avec le doseur pour produits compacts qui vous est fourni par RAVIMO SHARK.
Remplir le bac de trempage d'eau chaude (65°C-75°C). Effectuer 3 à 4 pressions pour un bac d'environ 60 litres. Le produit est automatiquement dilué, on effectue ensuite un complément en eau dans le bac.

Rénovation des couverts :

Laisser tremper les couverts dans la solution au minimum 15 minutes. Pour éliminer les traces persistantes, laisser tremper pendant toute une nuit. Retirer les éléments de la solution, les rincer à l'eau claire au moins deux fois.

Prélavage machine (utilisation quotidienne) :

Laisser tremper les couverts dans la solution au minimum 15 minutes. Retirer les éléments de la solution, les dérocher à la douchette avant passage en machine. Rincer à l'eau claire au minimum 2 fois pour enlever toute trace de produit.
Pour obtenir de meilleurs résultats, penser à remplacer le bain régulièrement pendant le service, notamment dès qu'il est froid (la graisse retombe alors). Mélanger également les différents types de couverts afin d'éviter qu'ils se superposent.

Nettoyage de l'argenterie et des couverts plaqués argent :

Ajouter une boule de papier aluminium alimentaire dans la solution et laisser tremper les couverts. L'aluminium ne doit pas entrer directement en contact avec les éléments en argent. Laisser tremper 15 minutes, retirer les couverts et les rincer à l'eau claire au moins deux fois. Les éléments en argents sont nettoyés par l'électrolyse qui se produit avec l'aluminium et l'argent.

Remplacement des cartouches :

Ne pas retirer la cartouche existante tant qu'elle n'est pas complètement vide. Pour la remplacer, soulever doucement la cartouche et la retourner avec précaution afin d'éviter toute projection. Enlever le couvercle de la nouvelle cartouche et placer celle-ci dans le bol doseur prévu à cet effet.

Ne jamais réutiliser de cartouches usagées.

Précautions d'emploi

Téléphone d'urgence Centre Anti-Poisons Paris : 01 40 05 48 48

C	**CORROSIF**
R 34	**Provoque des brûlures.**
R 36/37/38	**Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.**
S 26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 28	En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
S 37/39	Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage.
S 45	En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

Caractéristiques techniques

Aspect :	Poudre compacte de couleur verte
Odeur :	Citron
Conditionnement :	Carton de 4 x 3,40 kg
Ph (1%) :	10,8

Conditions de Stockage

Dans son emballage d'origine fermé et dans les conditions normales de stockage, **OU-RA-GAN** se conserve pendant au moins 3 ans. Conserver **OU-RA-GAN** dans un local frais, sec et aéré. La température du local de stockage ne doit pas excéder 45°C.

C-CORROSIF